

THÊM SAFEMODE VÀO MENU BOOT

Như bạ

Như bạn biết, chế độ SafeMode rất cần thiết cho nhu cầu chỉnh sửa hệ thống trước những lỗi về phần cứng và mềm. Khi vào chế độ này, hầu hết các ứng dụng về phần cứng đều được ngắt để cho bạn nắm bắt lỗi hệ thống mà khắc phục.

Mỗi lần vào SafeMode, có một bất tiện là bạn phải nhấn Phím F8 để chọn chế độ khởi động từ menu Boot. Một bất tiện khi sử dụng, chưa kể việc phải chọn nhấn F8 đúng thời điểm. Với thủ thuật nhỏ sau, bạn sẽ thêm SafeMode vào menu khởi động Windows để có thể sử dụng khi cần thiết.

Đầu tiên, bạn click phải vào icon My Computer và chọn Properties. Sau đó chọn vào Advanced. Trong phần StartUp and Recovery, bạn chọn Settings để thiết lập.

Tại khung thiết lập, bạn nhấn chọn Edit để thêm SafeMode vào menu Boot thông qua việc chỉnh sửa tập tin Boot.ini.

Khi tập tin Boot.ini đã được mở, bạn thêm vào dòng lệnh sau
`multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Safe Mode" /safeboot:minimal /sos /bootlog`.

Lưu ý: bạn có thể không cần type y hết như dòng lệnh trên, bạn có thể sao chép từ câu lệnh
`multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect` (mặc định luôn có) và paste vào dòng bên dưới và thay đổi
`WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional"` thành `WINDOWS="Safe Mode"` sau đó thêm vào `/safeboot:minimal /sos /bootlog` để hoàn tất.

Như vậy tập tin Boot.ini của bạn sẽ có định dạng sau.

Sau đó bạn lưu các thiết lập lại thông qua menu File > Save trên notepad và đóng notepad lại.

Bây giờ, bạn chọn thời gian khởi động từ 30s xuống còn 10s hay nhỏ hơn nếu cần thiết trong phần Time to display list of operating systems. Nhấn OK 2 lần để quay lại Windows.

Bạn khởi động lại máy tính sẽ thấy menu Boot giờ đã thay đổi. Sẽ có thêm menu SafeMode nằm dưới menu Windows XP Professional. Việc paste dòng lệnh SafeMode vào bên dưới dòng lệnh có

sẵn nhằm mục đích chọn chế độ SafeMode như là một option thì khởi động. Nếu bạn không cần vào chế độ SafeMode thì sau thời gian 30s (theo mặc định hoặc theo tùy chọn thiết lập của bạn bên trên), hệ thống sẽ vào thẳng Windows mà không vào SafeMode.

Phạm Lê Minh Định